

項番 （※1）	項目名	区分 （※2）	桁数	業務コード （※3）	内 容
2	処理区分コード	C	1		<p>【船卸許可申請（DNC11）業務を利用した場合】 DNC11 業務で入力した処理区分コードが出力される。</p> <p>-----</p> <p>【船卸許可申請（DNC11）業務を利用しない場合】 「9」を入力する。</p>
3	船舶コード	M	9	信号符字（コールサイン）	<p>【船卸許可申請（DNC11）業務を利用した場合】 DNC11 業務で入力した信号符字（コールサイン）が出力される。</p> <p>-----</p> <p>【船卸許可申請（DNC11）業務を利用しない場合】 船舶の信号符字（コールサイン）を入力する。</p>
4	航海番号	M	10		<p>【船卸許可申請（DNC11）業務を利用した場合】 DNC11 業務で入力した航海番号が出力される。</p> <p>-----</p> <p>【船卸許可申請（DNC11）業務を利用しない場合】 航海番号を入力する。</p>
5	船会社コード	M	4	NACCS用船会社コード	<p>【船卸許可申請（DNC11）業務を利用した場合】 DNC11 業務で入力したNACCS用船会社コード（※）が出力される。 ※船会社コードとしてNACCSに登録されているコード。</p> <p>-----</p> <p>【船卸許可申請（DNC11）業務を利用しない場合】 本船利用船会社単位にNACCS用船会社コードを入力する。</p>
6	船卸港コード	M	5	港コード （業務コード集の国連LOCODEを参照）	<p>【船卸許可申請（DNC11）業務を利用した場合】 DNC11 業務で入力した船卸港コードが出力される。</p> <p>-----</p> <p>【船卸許可申請（DNC11）業務を利用しない場合】 船卸港（仮陸揚を行う場合は仮陸揚港）について、港コード（国連LOCODE 5桁）を入力する。</p>
7	入港（予定）年月日	M	8		<p>【船卸許可申請（DNC11）業務を利用した場合】 （1）船卸港への入港予定年月日を西暦（8桁：yyyymmdd）で入力する。 （2）日本時間で入力する。</p> <p>-----</p> <p>【船卸許可申請（DNC11）業務を利用しない場合】 （1）船卸港への入港予定年月日を西暦（8桁：yyyymmdd）で入力する。 （2）日本時間で入力する。</p>

項番 (※1)	項目名	区分 (※2)	桁数	業務コード (※3)	内 容
8	入港(予定)時刻	M	4		<p>【船卸許可申請(DNC11)業務を利用した場合】</p> <p>(1) 船卸港への入港予定時刻を時分(4桁:hhmm)で入力する。</p> <p>(2) 日本時間で入力する。</p> <p>-----</p> <p>【船卸許可申請(DNC11)業務を利用しない場合】</p> <p>(1) 船卸港への入港予定時刻を時分(4桁:hhmm)で入力する。</p> <p>(2) 日本時間で入力する。</p>
9	船卸期間開始年月日	M	8		<p>【船卸許可申請(DNC11)業務を利用した場合】</p> <p>(1) 船卸しを開始する年月日を西暦(8桁:yyyymmdd)で入力する。</p> <p>(2) 日本時間で入力する。</p> <p>-----</p> <p>【船卸許可申請(DNC11)業務を利用しない場合】</p> <p>(1) 船卸しを開始する年月日を西暦(8桁:yyyymmdd)で入力する。</p> <p>(2) 日本時間で入力する。</p>
10	船卸期間開始時刻	C	4		<p>【船卸許可申請(DNC11)業務を利用した場合】</p> <p>(1) 船卸しを開始する時刻を時分(4桁:hhmm)で入力する。</p> <p>(2) 日本時間で入力する。</p> <p>-----</p> <p>【船卸許可申請(DNC11)業務を利用しない場合】</p> <p>(1) 船卸しを開始する時刻を時分(4桁:hhmm)で入力する。</p> <p>(2) 日本時間で入力する。</p>
11	船卸期間終了年月日	M	8		<p>【船卸許可申請(DNC11)業務を利用した場合】</p> <p>(1) 船卸しを終了する年月日を西暦(8桁:yyyymmdd)で入力する。</p> <p>(2) 日本時間で入力する。</p> <p>-----</p> <p>【船卸許可申請(DNC11)業務を利用しない場合】</p> <p>(1) 船卸しを終了する年月日を西暦(8桁:yyyymmdd)で入力する。</p> <p>(2) 日本時間で入力する。</p>
12	船卸期間終了時刻	C	4		<p>【船卸許可申請(DNC11)業務を利用した場合】</p> <p>(1) 船卸しを終了する時刻を時分(4桁:hhmm)で入力する。</p> <p>(2) 日本時間で入力する。</p> <p>-----</p> <p>【船卸許可申請(DNC11)業務を利用しない場合】</p> <p>(1) 船卸しを終了する時刻を時分(4桁:hhmm)で入力する。</p> <p>(2) 日本時間で入力する。</p>

項番 (※1)	項目名	区分 (※2)	桁数	業務コード (※3)	内 容
※「項番 13」の通知先コードは、最大2回繰返し入力することができる。					
13	通知先コード	C	5	利用者コード (NACCSセンターと利用契約を締結する際に払い出される利用者特定するためのコード。本文4-(3)の申請者IDとは異なるので留意すること。以下同じ。)	<p>【船卸許可申請 (DNC11) 業務を利用した場合】 船卸許可申請控情報及び船卸許可通知情報を他の利用者にも通知する必要がある場合は、当該利用者の利用者コードを入力する。</p> <p>.....</p> <p>【船卸許可申請 (DNC11) 業務を利用しない場合】 船卸許可申請控情報及び船卸許可通知情報を他の利用者にも通知する必要がある場合は、当該利用者の利用者コードを入力する。</p>
※「項番 14」の処理識別及び「項番 15」のB/L番号は、最大100回繰返し入力することができる。					
14	処理識別	C	1		<p>【船卸許可申請 (DNC11) 業務を利用した場合】 「項番 15」に出力されたB/L番号に対して船卸許可を行わない場合は、「X」(申請対象外)を入力する。</p> <p>.....</p> <p>【船卸許可申請 (DNC11) 業務を利用しない場合】 入力を要しない。</p>
15	B/L番号	M	35		<p>【船卸許可申請 (DNC11) 業務を利用した場合】 税関より事前通知コード (SPD) の登録が行われたB/L番号が出力される。</p> <p>.....</p> <p>【船卸許可申請 (DNC11) 業務を利用しない場合】 税関より事前通知コード (SPD) の登録が行われているオーシャン (マスター) B/L情報のうち、船卸許可申請を行うB/L番号を入力する。</p>

(※1) 各業務に対応した業務仕様書 (入力項目) の項番を表示している。

なお、業務仕様書は、NACCS 掲示板 (<https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/afri/index.html>) に掲載している。

(※2) 「区分」の見方は以下のとおり。

① 「区分」の内容

区分	内容
M	必須項目
C	条件付項目
F	補完後必須項目
X	入力不可
-	入力無視

② 「区分」レベル

(例)

項目名	区分
項目 A	C
項目 B	M

下位レベルの項目は上位レベルの項目の区分に従属する。

※項目Aは条件付項目であり、入力する場合としない場合がある。

項目Bは項目Aの下位レベルにある必須項目のため、項目Aの入力がある場合、項目Bは必須入力となる。

(※3) 業務コード集については、NACC S 掲示板

(<https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/afj/index.html>) に掲載している。